


STRANDTASKE BEACH BAG





*Takk for at du strikker
et mønster fra Pickles.no!*


Vi blir veldig glade om du deler bilder med oss! Tagg gjerne så får vi lett øye på det du lager. Vi gleder oss til å se!
Anbefalte tagger:

 #strandtaske #picklesoslo
@picklesoslo

God strikking!
Hilsen Heidi & Anna i Pickles

*Thanks for choosing a
Pickles pattern!*

We are so excited that you are about to knit one of our patterns. Please share your version with us if you want to!
We are looking forward to seeing it. Tags:

 #beachbag #picklesoslo
@picklesoslo

Happy knitting!
Love, Heidi & Anna i Pickles



NORSK - INFORMASJON OM OPPSKRIFTEN

Størrelser

One size

Garn

Pickles Økologisk Bomull

50 g hver av 3 farger

Pinner

60 eller 80 cm rundpinne 3,5 og 6,5 mm

Settpinner 3,5 mm

Strikkefasthet per 10 cm

Glattstrikk på pinne 3,5: 18 masker / 28 rader

Glattstrikk på pinne 6,5: 14 masker / 20 rader

Mål liggende flatt

Maksvidde: 33 cm

Lengde med håndtak: ca. 60 cm

ENGLISH - SCROLL FURTHER



Sikksakk-stripete strandveske med god plass og fine farger. Her får du plass til både håndkle, solkrem og en liten picnic.

Strikkes nedenfra og opp. Du starter med tyrkisk opplegg og strikker videre rundt oppover.

Bunn

Legg opp 32 masker med tyrkisk opplegg og pinne 3,5 (om du ikke kan dette har vi video på pickles.no/strikkehjelpen).

Strikk 1 runde rett = 64 masker, og sett en maskemarkør (MM) på starten av runden, etter 2 masker, 30 masker etter det og 2 masker etter det. Fortsett slik, og strikk alle kast du lager vridd rett på neste runde for å unngå hull: *flytt MM til høyre pinne, lag 1 kast, strikk rett til neste MM, lag et kast rett før MM, strikk rett til neste MM*, gjenta mellom * og * en gang til = 4 masker økt per runde. Strikk denne pinnen til du har økt på til sammen 14 pinner = 120 masker. Sett maskemarkører 15 masker etter hver av de 4 MM som alt er plassert så du har 8 MM totalt.

Veske

Bytt til pinne 6,5 og fortsett slik:

Runde 1: *Strikk 1 maske rett, øk 1 maske til venstre, strikk rett til 3 masker gjenstår før neste MM, ta 1 maske løs av som om den skulle strikkes rett, strikk 1 maske rett, løft den du tok løs av over den du strikket og av pinnen, strikk 2 masker rett, strikk 2 masker rett sammen, strikk rett til 1 maske gjenstår før neste MM, øk 1 maske til høyre, strikk 1 maske rett*, gjenta mellom * og * ut runden. Du øker og feller like mange masker per runde.

Runde 2: Strikk rett.

Strikk slik i ca 9 cm. Bytt farge og fortsett i ytterligere 13 cm. Bytt farge og fortsett i ytterligere 5 cm. Så feller du slik på annenhver runde 1:

Fellerunde: *Strikk rett til 3 masker gjenstår før neste MM, ta 1 maske løs av som om den

skulle strikkes rett, strikk 1 maske rett, løft den du tok løs av over den du strikket og av pinnen, strikk 2 masker rett, strikk 2 masker rett sammen, strikk rett til neste MM*, gjenta mellom * og * ut runden = 8 masker felt.

Fortsett til du har felt på til sammen 3 runder = 96 masker.

Bytt til pinne 3,5 og strikk rett til 2 masker gjenstår på runden, og fell av til hanker slik:

Strikk 2 masker rett, fell av 20 masker, strikk 2 masker rett, gjenta mellom * og * ut runden.

Hanker

Du strikker så i-cordsnorer fra 2 av stedene der du har satt av 4 masker til hank, og vever dem så sammen med de andre 2 stedene der

det står masker satt av til hank. For at det skal bli riktig må hankene monteres på samme side, ikke over på motsatt side av veska. Se bilder av veska for å få det riktig.

Slik strikkes hanken. Bruk settpinne 3,5 mm:

Strikk 4 masker rett, skli maskene fra venstre til høyre del av pinnen med garnet bak, og strikk maskene fra samme kant igjen, gjenta mellom * og * til hanken er ca 50 cm.

Vev sammen med maskene angitt over. Se gjerne pickles.no/strikkehjelpen for video på sammenveving.

Fest ender.





ENGLISH - INFO ABOUT THE PATTERN

Sizes

One size

Yarn

Pickles Organic Cotton

50 g each of 3 different colors

Needles

24" or 32" circular needles 4 and 11

DP needles US 4

Gauge per 4"

Stockinette on US 4: 18 sts / 28 rows

Stockinette on US 11: 14 sts / 20 rows

Measurements, lying flat

Max width: 13"

Length with handles: about 24"

ENGLISH - SCROLL FURTHER



Zig zag beach bag with lots of space for both bikini, towel and snacks.

Knitted bottom up. Use Turkish cast on and work in the round.

Bottom

Cast on 32 sts using Turkish cast on (look this up on youtube if unfamiliar with it) using circular needles US 4 and the first color. Knit 1 round = 64 sts. Place marker (PM) at the beginning of the round, 2 sts after that, 30 sts after that and 2 sts after that. Continue like this to increase, and work all YO from the previous round by knitting into the back loop to avoid holes:

Move marker to right needle. YO, knit to the next marker, YO before the marker, knit to the next marker. Repeat between * and * once more = 4 sts increased.

Work this round a total of 14 times = 120 sts. Place another 4 markers 15 sts after each of the existing markers, 8 markers in total.

Bag

Swap to US 11 needles and continue:

Round 1: *K1, M1L, knit until 3 sts remain before the next marker, SSK, K2, K2tog, knit until 1 st remains before the next marker, M1R, K1*. Repeat between * and * until end of round.

Round 2: Knit.

Repeat these 2 rounds over the next 3.5".

Swap color and continue for another 5". Swap colour and continue for another 2".

Then decrease like this on every second round 1: *Knit until 3 sts remain before the next marker, SSK, K2, K2tog, knit until the next marker*. Repeat between * and * until end of round = 8 sts decreased.

Continue until you have decreased a total of 3 rounds. You now have 96 sts.

Swap to US 4 needles and knit 2 rounds.
Cast off and leave sts for handles on the next round:

K2, cast off 20 sts, K2. Repeat between * and * until end of round.

Handles

Work cords starting with the 4 sts you are at. Look at the photos and make sure to assemble correctly to avoid the bag from twisting when you wear it. (Do not cross over, from one side to the other, assemble to the same side)

Use US needles US4:

*K4, slide the sts wyib from the right to the left side, work the sts from the same direction

again*. Repeat between * and * until the cord is 20". Use kitchener's stitch and assemble with the 4 sts on the same side. Repeat on other side.

Weave in ends.





© COPYRIGHT - ALLE RETTIGHETER ER RESERVERT - ALL RIGHTS RESERVED - PICKLES AS 2019

Spesifisering av rettigheter:

Kopiering forbudt. Dette gjelder også digitale kopier, og videresending av mønstre er ikke tillatt.

Vi tillater salg av plagg basert på Pickles' oppskrifter så lenge de er strikket i vårt garn, og så lenge produksjonen er i liten skala. Det vil si at alt må strikkes av deg selv, og produksjonen må ikke settes ut til andre.

Vi ønsker følgende merking ved salgsbod eller på nettside: **Strikket etter oppskrift fra pickles.no**

Vi tillater ikke bruk av Pickles' navn, logo eller våre bilder i forbindelse med markedsføring.

Vi godtar små fysiske utsalg, som f. eks julemarked.

På nett godtar vi Epla.no/etsy.com, men ikke egne nettbutikker.

Spesification of the copyright terms:

All copying is forbidden. This also goes for digital copies.

Selling items knitted from our patterns are allowed in a small scale, as long as our yarn is used.

The production must be small enough for you to complete the items yourself, and the production cannot be outsourced.

We want the following text next to the stand or on the website: Knitted from a pickles.no pattern

We accept small physical stands/shops, like a Christmas market.

Online we accept etsy.com.