


STRIKKINI
KNITINI





*Takk for at du strikker
et mønster fra Pickles.no!*


Vi blir veldig glade om du deler bilder med oss! Tagg gjerne så får vi lett øye på det du lager. Vi gleder oss til å se!
Anbefalte tagger:

 #strikkini #picklesoslo
@picklesoslo

God strikking!
Hilsen Heidi & Anna i Pickles

*Thanks for choosing a
Pickles pattern!*

We are so excited that you are about to knit one of our patterns. Please share your version with us if you want to!
We are looking forward to seeing it. Tags:

 #knitini #picklesoslo
@picklesoslo

Happy knitting!
Love, Heidi & Anna i Pickles



NORSK - INFORMASJON OM OPPSKRIFTEN

Størrelser

10-12 år (12-14 år) XS (S) M (L) XL

Garn

Pickles Sommerull

100 (100) 100 (100) 100 (150) 150 g

Pinner

Valgfri lengde rundpinne 2 mm

Strikkefasthet per 10 cm etter blokking

24 masker / 35 rader

Mål, liggende flatt

Strikk størrelsen du vanligvis bruker, bikinien tilpasses med knyting så mål er variable.

ENGLISH - SCROLL FURTHER



Strikkini er tre utgaver av strikket bikini - perfekt til soling i sommer! Velg mellom glattstrikk, rillestrikk eller perlestrikket variant.

Morsom å strikke for en litt øvet strikker med i-cord-kanter og snorer.

I-cord: Strikk 2 masker rett. Skli maskene over til andre enden av rundpinnen (hvis du har en sett-pinne i samme størrelse anbefales det å bytte til denne for enklere jobb), slik at du kan strikke de samme maskene rett igjen i samme rekkefølge.

*I-cord avfelling: *Ta 2 masker løst av, én og én, som om du skulle til å strikke dem rett. Sett dem tilbake på venstre pinne og strikk dem vridd sammen. Overfør masken tilbake fra høyre til venstre pinne*. Gjenta mellom * og *.*

BIKINITRUSE

Legg opp 67 (71) 77 (81) 87 (91) 97 masker. Velg om du vil ha perle-, rille- eller glattstrikk før du går videre:

Perlestrikk

Pinne 1-4: Strikk 1 maske rett, 1 maske vrangintervall frem og tilbake. Du begynner og slutter med en rettmaske på hver pinne.

Pinne 5 og 6: Strikk 1 maske rett, ta en maske løs av. Dra masken du strikket rett over den du tok løs av, og av pinnen. Strikk 2 masker vrangt sammen. Strikk etablert perlestrikk ut pinnen = 2 masker felt per pinne.

Strikk avsnittet over til du har 17 (17) 17 (21) 21 (21) 21 masker på pinnen. Så strikker du uten fellinger i 4 cm før du starter økinger:

Pinne 1-4: Som i avsnittet over.

Pinne 5 og 6: Strikk rett i fremre og bakre maskeledd i den første og den andre maske på pinnen = 2 masker økt per pinne.

Strikk avsnittet over til du har 47 (51) 57 (61) 67 (71) 77 masker på pinnen. Strikk så pinne 1-4 en siste gang. Fell av.

Rillestrikk

Pinne 1, 2, 4, 6: Strikk rett.

Pinne 3 og 5: Strikk 1 maske rett. Strikk 2 masker sammen. Strikk rett til 3 masker gjenstår på pinnen. Strikk 2 masker sammen, strikk

1 maske rett = 2 masker felt per pinne.

Strikk avsnittet over til du har 17 (17) 17 (21) 21 (21) 21 masker på pinnen. Så strikker du uten fellinger i 4 cm før du starter økinger:

Pinne 1, 2, 4 og 6: Som i avsnittet over.

Pinne 3 og 5: Strikk 1 maske rett, øk 1 maske ved å plukke opp tråden mellom maskene og strikke denne vridd rett. Strikk rett til 1 maske gjenstår på pinnen, øk 1 maske på samme måte, strikk 1 maske rett. = 2 masker økt per pinne.

Strikk avsnittet over til du har 47 (51) 57 (61) 67 (71) 77 masker på pinnen. Strikk 2 riller. Fell av.

Glattstrikk

Fra retta: Strikk 1 maske vridd rett. Strikk rett til 1 maske gjenstår på pinnen. Ta 1 maske løs av med tråden foran.

Fra vranga: Strikk 1 maske vridd rett. Strikk vrangt til 1 maske gjenstår på pinnen. Ta 1 maske løs av med tråden foran.

Fell på hver 2. og 3. pinne fra retta på følgende måte: Strikk kantmasken som vanlig. Strikk 2 masker sammen. Strikk til 3 masker gjenstår på pinnen. Ta 2 masker løs av som om du skulle til å strikke dem rett, sett dem samlet tilbake på venstre pinne og strikk dem vridd rett sammen. Strikk kantmasken som vanlig.

Strikk som beskrevet over til du har 17 (17) 17 (21) 21 (21) 21 masker på pinnen. Så strikker du uten fellinger i 4 cm før du starter økinger:

Øk på hver 2. og 3. pinne fra retta på følgende måte: Strikk kantmasken som vanlig. øk 1 maske ved å plukke opp tråden mellom maskene og strikke denne vridd rett. Strikk rett til 1 maske gjenstår på pinnen, øk 1 maske på samme måte. Strikk kantmasken som vanlig.

Strikk avsnittet over til du har 47 (51) 57 (61) 67 (71) 77 masker på pinnen. Strikk 4 pinner uten økinger. Fell av.



Alle

Strikk en i-cord med 2 masker til den er 27 cm lang. Med samme arbeidstråd plukk opp 1 maske per maske i kanten bak på bikinitrusen. Hold den slik at du har rettsiden på trusen mot deg når du gjør dette. Ryk tråden. Strikk i-cord-avfelling til du har 2 masker igjen på pinnen. Fortsett å strikke en i-cord som er like lang på den andre siden. Gjenta på fremsiden av bikinitrusen.

Skyll opp og strekk trusen i fasong i lengderetningen.

BIKINITOPP

Legg opp 39 (42) 45 (48) 51 (54) 57 masker. Venstre: Sett et merke i maske nr 26 (28) 30 (32) 34 (36) 38. Høyre: Sett et merke i maske nr 14 (15) 16 (17) 18 (19) 20. Denne masken strikkes alltid rett fra retten og vrang fra vrangen slik at en vertikal rettmaskerad dannes. Velg om du vil ha perle-, rille- eller glattstrikk før du går videre:

Perlestrikk

Strikk 1 maske rett, 1 maske vrang intervall. Du begynner og slutter med en rettmaske på hver pinne. Når du har strikket 4 (6) 6 (6) 8 (8) pinner starter du fellinger:

Pinne 1 venstre: Strikk etablert perlestrikk til 1 maske gjenstår før den merkede masken. Strikk 2 masker rett sammen. Strikk etablert perlestrikk ut pinnen.

Pinne 1 høyre: Strikk etablert perlestrikk til, men ikke med, den merkede masken. Ta 2 masker løs av som om du skulle til å strikke dem rett. Sett dem samlet tilbake på venstre pinnen og strikk dem vridd sammen. Strikk etablert perlestrikk ut pinnen.

Pinne 2 og 4: Strikk etablert perlestrikk, men husk å strikke merkemasken vrang.

Pinne 3: Strikk etablert perlestrikk til 1 maske gjenstår før den merkede masken. Ta 2 masker løs av som om du skulle til å strikke dem rett sammen. Strikk 1 maske rett. Dra de 2 maskene du tok løs av over masken du strikket rett og av pinnen. Strikk ut pinnen.



Rillestrikk

Strikk rillestrikk frem og tilbake. Når du har strikket 4 (6) 6 (6) 8 (8) pinner starter du fellinger:

Pinne 1 venstre: Strikk rett til 1 maske gjenstår før den merkede masken. Strikk 2 masker rett sammen. Strikk rett ut pinnen.

Pinne 1 høyre: Strikk rett til, men ikke med, den merkede masken. Ta 2 masker løs av som om du skulle til å strikke dem rett. Sett dem samlet tilbake på venstre pinne og strikk dem vridd sammen. Strikk rett ut pinnen.

Pinne 2 og 4: Strikk rett men husk å strikke merkemasken vrang.

Pinne 3: Strikk rett til 1 maske gjenstår før den merkede masken. Ta 2 masker løs av som om du skulle til å strikke dem rett sammen. Strikk 1 maske rett. Dra de 2 maskene du tok løs av over masken du strikket rett og av pinnen. Strikk ut pinnen.

Glattstrikk

Fra retta: Strikk 1 maske vridd rett. Strikk rett til 1 masker gjenstår på pinnen. Ta 1 maske løs av med tråden foran.

Fra vranga: Strikk 1 maske vridd rett. Strikk vrang til 1 masker gjenstår på pinnen. Ta 1 maske løs av med tråden foran.

Når du har strikket 4 (6) 6 (6) 8 (8) pinner starter du fellinger:

Pinne 1 venstre: Strikk som vanlig til 1 maske gjenstår før den merkede masken. Strikk 2 masker rett sammen. Strikk som vanlig ut pinnen.

Pinne 1 høyre: Strikk som vanlig til, men ikke med, den merkede masken. Ta 2 masker løs av som om du skulle til å strikke dem rett. Sett dem samlet tilbake på venstre pinne og strikk dem vridd sammen. Strikk som vanlig ut pinnen.

Pinne 2 og 4: Strikk vrangt.

Pinne 3: Strikk som vanlig til 1 maske gjenstår før den merkede masken. Ta 2 masker løs av som om du skulle til å strikke dem rett sammen. Strikk 1 maske rett. Dra de 2 maskene du tok løs av over masken du strikket rett og av pinnen = 2 masker felt. Strikk som vanlig ut pinnen.

Alle

Fortsett til du har 3 masker igjen på pinnen. Strikk så pinne 1 en gang til. Du har nå 2 masker på pinnen. Strikk i-cord snor i 38-40 cm. Fell av. Strikk den andre siden.

Strikk en i-cord med 2 masker til den er 50-60 cm lang. Med samme arbeidstråd plukk opp 1 maske per maske i kanten nederst på den ene trekanten. Hold den slik at du har rettsiden mot deg når du gjør dette. Ryk tråden. Strikk i-cord-avfelling over samme trekant til du har 2 masker igjen. Fortsett å strikke en i-cord på 1 cm og så gjentar du med den andre trekanten. Fortsett å strikke en i-cord som er like lang på den andre siden. Skyll opp og tørk flatt. Strikker du glattstrikkbikini kan du gjerne blokke den slik at du minimerer rulling av kantene. Dette vil uansett strekke seg ut når du tar den på.



ENGLISH - INFO ABOUT THE PATTERN

Sizes

10-12 y (12-14 y) XS (S) M (L) XL

Yarn

Pickles Sommerull
100 (100) 100 (100) 100 (150) 150 g

Needles

Circular needle any length US 0

Gauge per 4" after blocking

24 s / 35 rows

Measurements, laid flat

Make your usual size, size is very adjustable



Knitini is a knit bikini - stylish for sun bathing! Choose between moss stitch, garter stitch or stockinette.

Fun to make for the experienced knitter with i-cord edges and cords.

I-cord: Knit 2 s. Don't turn the work but slide the s over to the other side of the circular needle (if you have a double pointed needle the same size we recommend using it for an easier job). Knit the same s again.

*I-cord bind off: *Slip 2 s as if you were about to knit them. Put them back on the left needle and knit them together through back loops. Transfer the stitch back from the right to the left needle*. Repeat between * and *.*

BIKINI BOTTOMS

Cast on 67 (71) 77 (81) 87 (91) 97 s. Choose moss, garter or stockinette stitch:

Moss stitch

Row 1-4: Work K1, P1 intervall flat. Start and end each row with a knit s.

Row 5 and 6: K1, slip 1 s. Pull the knit s over the slipped s and off the needle. P2tog. Work moss s until end of the row = 2 s decreased per row.

Work the above paragraph until you have 17 (17) 17 (21) 21 (21) 21 s left. Work without decreasing for 1.6" before starting the increases:

Row 1-4: As above

Row 5 and 6: Knit in both front and back loop of the first and 2nd s = 2 s increased per row.

Work the above paragraph until you have 47 (51) 57 (61) 67 (71) 77 s on the needle. Work a last row 1-4. Bind off.

Garter stitch

Row 1, 2, 4, 6: Knit.

Row 3 and 5: K1. K2tog. Knit until 3 s is left on the row. K2tog. K1 = 2 s decreased per row.

Work the above paragraph until you have 17 (17) 17 (21) 21 (21) 21 s left. Work without decreasing for 1.6" before starting the increases:

Row 1, 2, 4 and 6: As above.

Row 3 and 5: K1, M1R. Knit until 1 s is left on the row. M1L, K1 = 2 s increased per row.

Work the above paragraph until you have 47 (51) 57 (61) 67 (71) 77 s on the needle. Work 2 garter ridges. Bind off.

Stockinette

From the right side: K1tbl. Knit until 1 s is left on the row. Slip1wyif.

From the reverse side: K1tbl. Purl until 1 s is left on the row. Slip1wyif.

Decrease on every 2nd and 3rd right side row in the following manner: K1tbl, K2tog. Knit until 1 s is left on the row. SSK, slip1wyif.

Work as described above until you have 17 (17) 17 (21) 21 (21) 21 s left. Work without decreasing for 1.6" before starting the increases:

Increase on every 2nd And 3rd right side Row in the following manner: K1tbl, M1R. Knit until 1 s is left on the row. M1L, slip1wyif.

Work the above paragraph until you have 47 (51) 57 (61) 67 (71) 77 s on the needle. Work 4 rows without increases. Bind off.

All

Work an i-cord with 2 s until it is 10.6". With the same working yarn pick up 1 s per s in cast on edge of the bikini bottoms, right side facing you as you do this. Cut the working yarn. Work i-cord bind off until you have 2 s left on the needle. Continue working an i-cord on the other side, same length. Repeat for the front of the bottoms.



BIKINI TOP

Cast on 39 (42) 45 (48) 51 (54) 57 s. Left: Mark s number 26 (28) 30 (32) 34 (36) 38. Right: Mark s number 14 (15) 16 (17) 18 (19) 20. The marked s is always knit from the right side and purled from the reverse side to make a vertical row of knit s. Choose moss, garter or stockinette stitch:

Moss stitch

Work K1, P1 intervall flat. Start and end each row with a knit s. When you have worked 4 (6) 6 (6) 8 (8) rows start decreasing:

Row 1 left: Work established moss s until 1 s before the marked s. K2tog. Work established moss s until end of the row.

Row 1 right: Work established moss s until the marked s (do not work the s) SSK. Work established moss s until end of the row.

Row 2 and 4: Work established moss s, but purl the marked s.

Row 3: Work established moss s until 1 s before the marked s. Slip 2 s as if you were about to knit them together. Knit 1 s. Pull the slipped s over the knit s and off the needle. Work moss s until end of the row.

Garter stitch

Knit garter flat, remember to purl the marked s from the reverse side. When you have worked 4 (6) 6 (6) 8 (8) rows start decreasing:

Row 1 left: Knit until 1 s before the marked s. K2tog. Knit until end of the row.

Row 1 right: Knit until the marked s (do not work the s) SSK. Knit until end of the row.

Row 2 and 4: Knit, but purl the marked s.

Row 3: Knit until 1 s before the marked s. Slip 2 s as if you were about to knit them together. Knit 1 s. Pull the slipped s over the knit s and off the needle. Knit until end of the row.

Stockinette

From the right side: K1tbl. Knit until 1 s is left on the row. Slip1wyif.

From the reverse side: K1tbl. Purl until 1 s is left on the row. Slip1wyif.

When you have worked 4 (6) 6 (6) 8 (8) rows start decreasing:

Row 1 left: Work until 1 s before the marked s. K2tog. Work until end of the row.

Row 1 right: Work until the marked s (do not work the s) SSK. Work until end of the row.

Row 2 and 4: Purl.

Row 3: Work until 1 s before the marked s. Slip 2 s as if you were about to knit them together. Knit 1 s. Pull the slipped s over the knit s and off the needle. Work until end of the row.

All

Continue until you have 3 s left on the needle. Work row 1 a last time. You now have 2 s. Work i-cord for 15-15.7". Bind off. Make the other side.

Work an i-cord with 2 s until it is about 19.7-23.6" long. With the same working yarn pick up 1 s per s in cast on edge of the triangle, right side facing you as you do this. Cut the working yarn. Work i-cord bind off until you have 2 s left on the needle. Continue working an i-cord 0.4" and then repeat for the other triangle. Continue working an i-cord same length for the other side. Rinse and dry flat. The stockinette bikini may be blocked to minimize rolling of the edges.



© COPYRIGHT - ALLE RETTIGHETER ER RESERVERT - ALL RIGHTS RESERVED - PICKLES AS 2019

Spesifisering av rettigheter:

Kopiering forbudt. Dette gjelder også digitale kopier, og videresending av mønstre er ikke tillatt.

Vi tillater salg av plagg basert på Pickles' oppskrifter så lenge de er strikket i vårt garn, og så lenge produksjonen er i liten skala. Det vil si at alt må strikkes av deg selv, og produksjonen må ikke settes ut til andre.

Vi ønsker følgende merking ved salgsbod eller på nettside: **Strikket etter oppskrift fra pickles.no**

Vi tillater ikke bruk av Pickles' navn, logo eller våre bilder i forbindelse med markedsføring.

Vi godtar små fysiske utsalg, som f. eks julemarked.

På nett godtar vi Epla.no/etsy.com, men ikke egne nettbutikker.

Spesification of the copyright terms:

All copying is forbidden. This also goes for digital copies.

Selling items knitted from our patterns are allowed in a small scale, as long as our yarn is used.

The production must be small enough for you to complete the items yourself, and the production cannot be outsourced.

We want the following text next to the stand or on the website: Knitted from a pickles.no pattern

We accept small physical stands/shops, like a Christmas market.

Online we accept etsy.com.